



Installationshinweise
EPLAN Education Version 2024
Stand: 02/2024



EPLAN GmbH & Co. KG
Technische Informationen

Copyright © 2024 EPLAN GmbH & Co. KG

EPLAN GmbH & Co. KG assumes no liability for either technical or printing errors, or for deficiencies in this technical information and cannot be held liable for damages that may result directly or indirectly from the delivery, performance, and use of this material.

This document contains legally protected information that is subject to copyright, trademark law, design law and other legal provisions. All rights are protected. This document or parts of this document may not be copied or reproduced by any other means without the express prior consent of EPLAN GmbH & Co. KG.

The software described in this document is subject to a licensing agreement and, if applicable, other contractual provisions. The utilization and reproduction of the software are only permitted in accordance with the specifications of this license agreement and, if applicable, any further existing contractual specifications.

RITTAL is a registered trademark of Rittal GmbH & Co. KG.

EPLAN, EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid, EPLAN Preplanning, EPLAN Pro Panel, EPLAN Smart Wiring, EPLAN Smart Mounting, EPLAN Harness proD, EPLAN eVIEW, EPLAN eBUILD, EPLAN eMANAGE, EPLAN eSTOCK, EPLAN Engineering Configuration (EEC) and EPLAN Cengineer are registered trademarks of EPLAN GmbH & Co. KG. EPLAN ERP/PDM Integration Suite (EPLAN EPIS) and EPLAN Smart Production Collection are product names of EPLAN GmbH & Co. KG.

All other product names and trade names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

EPLAN uses the Open Source software 7-Zip (7z.dll), Copyright © by Igor Pavlov. The source code of 7-Zip is subject to the GNU Lesser General Public License (LGPL). The source code of 7-Zip and details on this license can be found on the following Web site: <http://www.7-zip.org>

EPLAN uses the Open Source software Open CASCADE, Copyright © by Open CASCADE S.A.S. The source code of Open CASCADE is subject to the GNU Lesser General Public License (LGPL). The source code of Open CASCADE and details on this license can be found on the following website: <http://www.opencascade.org>

EPLAN makes an import function available which uses ECLASS. The use of the ECLASS standard is subject to a license and requires registration and downloading in the download portal: <http://www.eclassedownload.com>

EPLAN uses the dotNetRDF © library: <http://www.dotnetrdf.org>, Copyright (c) 2009-2013 dotNetRDF Project (dotnetrdf-develop@lists.sf.net). The source code is subject to the MIT license: <https://open-source.org/licenses/MIT>

EPLAN uses Google Chromium ©. <https://www.chromium.org>, Copyright © 2015 The Chromium Authors. The source code is subject to the BSD license.

EPLAN uses the Chromium Embedded Framework ©. <https://bitbucket.org/chromiumembedded/cef>, Copyright © 2008-2020 Marshall A. Greenblatt. Portions Copyright © 2006-2009 Google Inc. The source code is subject to the BSD license.

EPLAN uses CEFSharp ©. <https://cefsharp.github.io>, Copyright © The CefSharp Authors. The source code is subject to the BSD license.

EPLAN uses WebView 2 ©, <https://cefsharp.github.io>, Copyright © The WebView 2 Authors. The source code is subject to the BSD license.

EPLAN uses Microsoft Unity ©. <https://github.com/unitycontainer/unity>, Copyright © Microsoft. The source code is subject to the Apache license, Version 2.0.



This application incorporates Open Design Alliance software pursuant to a license agreement with Open Design Alliance. Open Design Alliance Copyright © 2002–2020 by Open Design Alliance. All rights reserved.

EPLAN uses the PDFlib library, Version 9.2.0, Copyright © by PDFlib GmbH. Copyright reserved.

EPLAN uses the PLOP library, Version 5.3p1, Copyright © by PDFlib GmbH. All rights reserved.

The license management portion of this Licensee Application is based upon one or more of the following copyrights: Sentinel® RMS, © 2005 SafeNet, Inc., all rights reserved, and Sentinel® EMS, © 2009 SafeNet, Inc., all rights reserved. Sentinel® is a registered trademark of SafeNet, Inc.

EPLAN uses the the Open Source software QR Code generator library. <https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library>, Copyright © by Project Nayuki. The source code is subject to the MIT License.

The complete license texts for the Open Source licenses mentioned above are available in the following file (for on-premises programs):

<Installation directory>\bin\License.txt

The complete license texts for EPLAN Cloud applications and services are available at the following link:

<https://goto.eplan.com/EplanCloudLicTxt>

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	5
Lesehinweise	6
Voraussetzungen für die Installation.....	7
Installation	8
Programmauswahl und Registrierung	8
Lizenzvereinbarung.....	10
Verzeichnisse des EPLAN Setup Managers	11
Programmkomponenten, Stammdatentypen und Oberflächensprachen.....	12
Erster Start von EPLAN Education	13
Aktivierung der Lizenz	13
Der EPLAN Identity Client und die EPLAN ID.....	14
Anhang	15
Beispiel-E-Mail.....	15




Einleitung


Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,
das Team von EPLAN GmbH & Co. KG freut sich, Sie im Kreise seiner Anwender
begrüßen zu können.


Dieses Dokument soll Ihnen bei der Installation helfen.

Lesehinweise

Bevor Sie mit der Lektüre beginnen, beachten Sie bitte folgende Symbole und Schreibweisen, die in diesem Dokument verwendet werden:

 **Achtung:** Texte, die durch diese Grafik eingeleitet werden, sind Warnhinweise. Sie sollten diese Hinweise unbedingt lesen, bevor Sie die Bearbeitung fortsetzen!

 **Hinweis:** Texte, die durch diese Grafik eingeleitet werden, enthalten zusätzliche Hinweise.

 **Tipp:** Hinter dieser Grafik finden Sie nützliche Tipps, die Ihnen den Umgang mit dem Programm erleichtern.

 **Beispiel:** Beispiele werden durch diese Grafik eingeleitet.

- Elemente der Benutzeroberfläche sind **fett** gekennzeichnet und dadurch sofort im Text zu finden.
- *Kursiv* hervorgehobene Texte sagen Ihnen, was besonders wichtig ist und worauf Sie unbedingt achten sollten.
- Codebeispiele, Verzeichnisnamen, Direkteingaben u.ä. werden in einer `nicht-proportionalen` Schrift dargestellt.
- Funktionstasten, Tasten der Tastatur sowie Schaltflächen innerhalb des Programms werden in eckigen Klammern dargestellt (wie beispielsweise **[F1]** für die Funktionstaste "F1").
- Um den Lesefluss zu verbessern, verwenden wir in diesem Dokument häufig einen sogenannten "Menüpfad" (z.B. **Hilfe > Inhalt**). Die im Menüpfad aufgeführten Menüs und Optionen müssen in der angegebenen Reihenfolge ausgewählt werden, um eine bestimmte Programmfunktion aufzufinden. Über den oben aufgeführten Menüpfad rufen Sie z.B. das Hilfesystem von EPLAN auf.
- In den Handlungsanweisungen, die Sie Schritt für Schritt zu einem bestimmten Ziel führen, finden Sie an vielen Stellen hinter dem nach rechts zeigenden Pfeilsymbol \Rightarrow die Reaktion des Programms auf Ihre Aktion.
- Im Zusammenhang mit Einstellungen oder Feldern (z.B. Kontrollkästchen), die nur ein- oder ausgeschaltet werden können, verwenden wir in diesem Dokument häufig die Begriffe "aktivieren" (Einstellung danach aktiv) und "deaktivieren" (Einstellung danach inaktiv)

Voraussetzungen für die Installation

Um die Installation durchzuführen, muss auf dem System ein für die zu installierende Version freigegebenes Betriebssystem installiert sein. Freigegeben sind Microsoft Windows 10 und Windows 11 jeweils **nur** in der 64 Bit-Version. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Softwarefreigaben zur Version 2024. Die Softwarefreigaben finden Sie unter

https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/htm/portal_software_approvals.htm.

Es sind Administrationsrechte während der Installation und beim ersten Start nach der Installation der Software erforderlich.

Zum Arbeiten mit EPLAN Education muss der Benutzer über Änderungsrechte in den Verzeichnissen verfügen, in denen die Software Daten ablegt. Dies sind im Allgemeinen:

- Das Programmverzeichnis
- Das Verzeichnis der Originalstammdaten
- Das Systemstammdatenverzeichnis
- Die Verzeichnisse für die Einstellungsdatenbanken
 - o Anwender
 - o Station
 - o Firma
- Das Verzeichnis für die Protokolldatei EpLog.txt


Der für die Software und Stammdaten benötigte Speicherplatz muss verfügbar sein.

Installation

Entpacken Sie die EPLAN Download-Datei (.zip) lokal auf Ihrem PC an gewünschter Stelle. Dann führen Sie die "Setup.exe" mit Administratorrechten aus.

Programmauswahl und Registrierung

Im ersten Fenster der Installation steht Ihnen das verfügbare Programm *Education* zur Verfügung.



The screenshot shows the 'EPLAN Setup Manager' window. At the top, it says 'Wählen Sie eine Programmvariante aus den unten angebotenen Programmvarianten aus.' Below this, a dropdown menu shows 'Verfügbare Programme: Education'. The main area contains registration information and a form with the following fields:

- Anrede* (dropdown: --Bitte auswählen--)
- Titel
- Vorname*
- Nachname*
- Straße*
- PLZ*
- Ort*
- Land* (dropdown: --Bitte auswählen--)
- E-Mail*
- Lehrinstitut / Ausbildungsunternehmen*
- Fachrichtung*
- Student ID / Kundennummer*

At the bottom, there are three buttons: 'Hilfe', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

Außerdem finden Sie hier das Formular zur Registrierung. Um EPLAN Education nutzen zu können, müssen Sie sich hier registrieren. Das ist notwendig, damit Ihre Freischaltung zugeordnet und entsprechend erzeugt werden kann. Bitte nutzen Sie daher das im Setup integrierte Formular.

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden von uns auf Plausibilität geprüft.




Nach der Prüfung senden wir Ihnen Ihre persönliche Entitlement ID (EID) an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse zu. Diese E-Mail enthält zudem einen Link zur Erstellung Ihrer EPLAN ID. Um Ihre EPLAN ID für die Education Version zu erstellen, führen Sie den Link in der E-Mail aus, und folgen Sie den Anweisungen.

Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt über keinen Internet-Zugang verfügen oder die Registrierung übersprungen haben, so können Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt per Internet registrieren lassen, indem Sie die Datei `Setup.exe` erneut ausführen.

Lizenzvereinbarung


Im zweiten Fenster der Installation müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren, um mit der Installation fortfahren zu können. Die Lizenzvereinbarung wird automatisch bestätigt, wenn Sie das Setup über die Schaltfläche **Weiter** fortführen.



Verzeichnisse des EPLAN Setup Managers


Das dritte Fenster der Installation behandelt die Verzeichniseinstellungen und die Firmenkennung.

Legen Sie für die EPLAN Programmdateien, Stammdaten (Originalstammdaten und Systemstammdaten), Einstellungen, Firmenkennung die gewünschten Zielverzeichnisse fest, und wählen Sie die benötigte Maßeinheit.



Programmkomponenten, Stammdatentypen und Oberflächensprachen

Im vierten Fenster werden die zu installierenden Komponenten angezeigt.



Die bei **Aktiviert** eingetragene Sprache wird, sofern lizenziert, beim Start der Software für die Oberfläche verwendet.

Nach Betätigen der Schaltfläche **Installieren** startet die Installation von *EPLAN Education*.

Während der Installation erhalten Sie im oberen Bereich des Setup Managers Informationen zum Stand der Installation.


Eine evtl. angezeigte Warnmeldung im mittleren Bereich des EPLAN Setup Managers hat keinen Einfluss auf die Installation selbst. Wenn Sie diese Meldung bestätigen und die Ausführung des Inhalts zulassen, werden im unteren Bereich weitere Informationen zur EPLAN Plattform 2024 angezeigt.

Erster Start von EPLAN Education


Hinweis:
Der erste Start von EPLAN Education muss, wie die Installation selbst, mit Administrationsrechten ausgeführt werden.

Aktivierung der Lizenz

Für den Start von EPLAN Education ist zunächst die Aktivierung Ihrer Entitlement ID erforderlich. Diese erhalten Sie nach Ihrer Registrierung per E-Mail. Direkt nach dem Start über das Icon öffnet sich der Lizenzmanager. Wählen Sie nun das Menü **Einzelplatz**, und rufen Sie den Menüpunkt **Lizenz online aktivieren** auf.



In dem sich nun öffnenden Dialog geben Sie dann die per E-Mail erhaltene Entitlement ID ein und aktivieren Sie die Lizenz.




Wenn die Aktivierung der Lizenz abgeschlossen ist, schließen Sie das Dialogfenster **Lizenz auswählen** mit **OK**.

Der erste Start von EPLAN Education benötigt etwas länger als die nachfolgenden Startvorgänge. Dies hängt damit zusammen, dass beim ersten Start Verzeichnisse für die Systemstammdaten und Einstellungsdatenbanken erzeugt werden.

Der EPLAN Identity Client und die EPLAN ID

Im letzten Schritt des Startvorgangs von EPLAN Education öffnet sich der EPLAN Identity Client.



Anmelden

E-Mail-Adresse

Passwort


Angemeldet bleiben
Gültig für 30 Tage

[Passwort vergessen?](#)

Anmelden

Keine EPLAN ID und keine Firmenorganisation? [Hier klicken](#)

Oder

 Mit Microsoft anmelden

Indem Sie sich anmelden, stimmen Sie den [EPLAN Subscription-Bedingungen](#) zu.

Hire EPLAN-Produkte und erweiterten Services stellen wir Ihnen über Ihre Firmenorganisation bereit.

Für den Zugriff ist eine persönliche EPLAN ID erforderlich, die wir Ihrer Firmenorganisation zuordnen.

Wenn Sie weder eine EPLAN ID noch eine Firmenorganisation haben, klicken Sie auf 'Hier klicken' und folgen Sie den nächsten Schritten.

[Später anmelden](#)

Hier müssen Sie sich mit ihrer EPLAN ID anmelden. Hierzu verwenden Sie die EPLAN ID, die Sie bei der Registrierung erstellt haben.

Bitte beachten Sie, dass die EPLAN Education Version in ihrer Zugänglichkeit und Funktionalität in Bezug auf die EPLAN Cloud eingeschränkt ist.

Anhang

Beispiel-E-Mail

Guten Tag Herr Mustermann

Sie haben auf unserer Webseite Ihre Version registriert.

Lizenzinformationen:

EPLAN Electric P8 EDU with Fluid and Preplanning AddOn

Seriennummer: EPLXXXXXXXX

EID: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX

Erstellen Sie hier Ihre EPLAN ID (der Link hat eine Gültigkeit von 14 Tagen) :

EPLAN ID

Bereitgestellte Daten:

Anrede: Herr

Titel:

Vorname: Max

Nachname: Mustermann

Strasse: Musterstraße 2

PLZ: 12345

Ort: Musterstadt

Land: Deutschland

E-Mail: m.mustermann@mustermail.de

Telefon:

Lehrinstitut / Ausbildungsunternehmen: Musteruniversität

Fachrichtung: E-Technik

Student ID / Kundennummer: 12345

Für Fragen wenden Sie sich bitte an den EPLAN Support.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr EPLAN Team,

Diese E-Mail wurde automatisch generiert. Auf Antworten an die verwendete E-Mail-Adresse können wir aus technischen Gründen leider nicht reagieren. Wir danken für Ihr Verständnis.



EPLAN GmbH & Co. KG
An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim am Rhein · Deutschland
Telefon: +49 (0) 21 73 / 39 64-0
Telefax: +49 (0) 21 73 / 39 64-25
Info@EPLAN.de · www.EPLAN.de